

le descriptif variétal et les conseils techniques sont basés sur les connaissances actuelles.

Description variétale		Sensibilité	
Utilisation :	chips	Mildiou (fanés/tubercules) :	élevée/faible
Obtenteur :	Norika	Rhizoctone (pustules/déformant) :	élevée/moyenne
Précocité :	précoce/mi-précoce	Gale commune :	moyenne
Type culinaire :	C	Gale poudreuse :	faible
Nbre tubercules par plante :	11-15	Virus enroulement de PLRV :	moyenne
Rendement à maturité :	moyen-élevé	Virus la mosaïque PVY :	moyenne
Teneur en amidon :	16-17 %	Alternariose :	moyenne
Aptitude à la conservation :	moyenne-bonne	Chocs :	moyenne-élevée
Dormance :	moyenne	Sensibilité à l'égermage :	faible
Destruction des fanés :	difficile à défaner	Métribuzine :	post-levée, max. 280 g matière active

### Conseils culturaux

#### Préparation des plants-prégermination

Choc thermique jusqu'à apparition des points blancs.

Calibres en mm	Distance de plantation en cm	Densité de plantation
32-40	22-24	60 600-55 600
40-50	28-31	47 600-43 000



[www.agroline.ch/Besoin-en-plants-de-pommes-de-terre](http://www.agroline.ch/Besoin-en-plants-de-pommes-de-terre)

#### Protection des plantes

**Traitement des plants :** à la plantation.

**Alternariose :** Pour une lutte conséquente, mélanger avec les anti-mildiou des produits spécifiques tels que : Amistar/Dagonis/Taifen/Difenoconazol (divers)/Flint/Signum.

**Pucerons :** Seuil PER : 10 pucerons par feuille pennée (vraie feuille). Produits : Movento/Tepeeki.

Défanage	Variante sans déchiquetage	Variante avec déchiquetage
1 <sup>er</sup> traitement	Firebird Plus 2 l/ha	Déchiqueter
2 <sup>ème</sup> traitement	Après 5-8 jours : Spotlight Plus 1 l/ha	Après 1-3 jours : Spotlight Plus 1 l/ha ou Firebird Plus 2 l/ha
3 <sup>ème</sup> traitement	Ev. après 5-8 jours : Spotlight Plus 1 l/ha	Ev. après 5-8 jours : Spotlight Plus 1 l/ha ou Firebird Plus 2 l/ha
Sans produit de défanage	Déchiqueter puis brûler au gaz	

#### Fumure conseillée pour sol avec analyse satisfaisante (C)

Eléments nutritifs	Optimum kg/ha	Remarques
Azote	140-160	Fractionner, appliquer 40 kg d'azote au moment de la tubérisation.
Phosphore (soluble)	80-100	Patistar Plus améliore la tubérisation
Potasse (sans chlore)	250-350	
Magnésium	40	
Oligo-éléments		Compléter les oligo-éléments par des apports foliaires avec : Epsò microtop, Fertiplus, etc.

#### Informations importantes

Sensible au rhizoctone et aux coeurs creux.